文件描述

calibration checkerboard/

- 用于储存摄像头拍摄的棋盘格图像
- 用于摄像头校准

extract_frame.py

- 用于抽取视频帧并且转换成图片
- 用于摄像头校准

pose_estimation.py

- 用于识别二维码姿态和方位
- 程序输出两个向量: 角度坐标和位移坐标
- 需使用5*5 Aruco Marker
- 如更换摄像头则需先进行摄像头校准
- 需保证摄像机视野内只出现一个marker
- 需保持摄像头与marker垂直距离为10-20cm

calibration.py

- 用于校准摄像机
- 将需要校准的摄像机置于棋盘格10-20cm,对准棋盘,并从各个角度距离录制成一段视频,然后使用extract_frame.py提取图片,储存在calibration_checkerboard文件夹中
- input: 棋盘格单元格边长、棋盘格格数 (默认为7*10)
- output: 相机内参, 保存为calibration_matrix.npy, distortion_coefficients.npy

calibration_matrix.npy,

• 相机内参数矩阵、用于计算marker坐标

distortion_coefficients.npy

• 相机畸变系数, 用于计算marker坐标

误差测量 (单位: cm)

参数:

marker_size = 1.2 marker_id = 0 cam_distance = 16.5

实际坐标	测量坐标	误差/信号波动	
(0, 0)	(0, 0)	Na	
(-1, 0)	(-1.04, 0.02)	≤ ±0.1	
(-2 0)	(-2.05, 0.04)	≤ ±0.1	
(-2.5, 0)	(-2.53, 0.03)	≤ ±0.1	
(-8, 0)	(-7.96, 0.05)	≤ ±0.1	
(0, 1)	(0, 1.04)	≤ ±0.1	
(0, 2)	(0, 2.05)	≤ ±0.1	
(0, 2.5)	(0, 2.54)	≤ ±0.1	
(0, 5.5)	(0, 5.58)	≤ ±0.1	

*注: 以上测量结果为坐标中心对准摄像头视野中心的测量结果,改变坐标中心与视野中心相对位置可能会改变误差测量结果。

测量结果表示,在摄像头高度固定为16cm时,可对marker实现毫米级定位。当marker处于摄像头视野边缘时,输出信号波动变大,误差变大。可使用对多个marker定位并取平均值的算法进一步提高精度。

参考资料

- https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorialarucodetection.html
- https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26
- https://fodi.github.io/arucosheetgen/